


Thunderbird 52 の新規設定方法

1.Thunderbird の起動

Thunderbird を起動します。



[システム統合]画面が表示された場合




Thunderbird をメインのメールソフトとして使用する場合は、[既定として設定]をクリックします。しない場合は [統合をスキップ]をクリックします。

※次回起動時にこの画面を表示したくない場合、[起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する]のチェックをはずします。

2. メールアカウント設定

[Thunderbird のご利用ありがとうございます]の画面が表示されますので、[メールアカウントを設定する]をクリックします。



Thunderbird のご利用ありがとうございます


新しいメールアドレスを使いたい方

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください（半角英数字のみ）。

 gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (プライバシーポリシー) とサードパーティのメールプロバイダ gandinet (プライバシーポリシー、サービス利用規約) に送信されます。

[メールアカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。
入力が終わりましたら、[続ける(C)]をクリックします。



メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

あなたのお名前(N)	任意の名前を入力します。
メールアドレス(L)	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード(P)	メールパスワードを入力します。
パスワードを記憶する(M)	チェックします。


アカウント設定の自動検索が開始されますので、次の画面が表示されるまでそのままお待ちください。

サーバ設定の画面が表示されますので、各項目を下記のように設定します。


入力が終わりましたら、[完了(D)]をクリックします。

受信サーバ	POP3 を選択します。
受信サーバのホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
受信ポート番号	110 を選択します。
受信 SSL	接続の保護なしを選択します。
受信認証方式	通常のパスワード認証を選択します。
送信サーバのホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
送信ポート番号	587 を選択します。
送信 SSL	接続の保護なしを選択します。
送信認証方式	暗号化されたパスワード認証を選択します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。

[警告!]の画面が表示されますので、[接続する上での危険性を理解しました(U)]をチェックし、[完了(D)]をクリックします。



[ローカルフォルダ]の画面が表示されます。



以上で設定は完了となります。